

Mac OSX Mail.app 設定マニュアル

1. Mail.app を起動すると、設定ウインドウが表示されます。

氏名： 欄に、お客様のお名前、またはニックネーム。

メールアドレス： 欄に、お客様のメールアドレス。

パスワード： 欄に、お客様のメールパスワードを入力し、**続ける** をクリックします。

※ メールアドレスとパスワードは、お客様登録通知書に記載されています。



2. 入力項目表をもとに、説明：、受信メールサーバ：、ユーザ名：、パスワード：に入力し、**続ける** をクリックします。



入力項目表

説明	コムリンク受信サーバ
受信メールサーバー	pop. 識別子(※1). comlink. ne. jp
ユーザ名	お客様のメールアドレスの @ より左側 (※2)
パスワード	メールパスワード (※3)

※1 識別子とは、お客様のメールアドレスの@右側 eps〇〇 の部分になります。
comlink@eps4.comlink.ne.jp というお客様の場合、識別子は eps4 となります。
旧サービスのタイプ G2/タイプ Gのお客様の場合、識別子はグループ ID となります。

※2 comlink@eps4.comlink.ne.jp というお客様の場合、comlink となります。

※3 お客様登録通知書に記載されています。

3. 受信メールのセキュリティ設定が表示されるので、**続ける** をクリックします。



4. 入力項目表をもとに、説明：、送信用メールサーバ：、ユーザ名：、パスワード：に入力し、このサーバのみを使用、認証を使用 の両方へチェックを入れ、**続ける** をクリックします。



入力項目表

説明	コムリンク送信サーバ
送信用メールサーバー	smtp. 識別子(※1). comlink. ne. jp
ユーザ名	お客様のメールアドレスの @ より左側 (※2)
パスワード	メールパスワード (※3)

※1 識別子とは、お客様のメールアドレスの@右側 eps〇〇 の部分になります。
comlink@eps4.comlink.ne.jp というお客様の場合、識別子は eps4 となります。
旧サービスのタイプ G2/タイプ Gのお客様の場合、識別子はグループ ID となります。

※2 comlink@eps4.comlink.ne.jp というお客様の場合、comlink となります。

※3 お客様登録通知書に記載されています。

5. 送信メールのセキュリティ設定が表示されるので、**続ける** をクリックします。



6. アカウントの概要が表示されるので、作成 をクリックします。



7. 正しく設定されているかを確認するため、自分自身にテストメールを送信します。
新規メッセージ をクリックします。



8. 宛先：に **ご自身のメールアドレス**、件名：に **テストメール**、本文に **テストメール** と入力し、左上の **送信** をクリックします。



9. **受信** をクリックして、テストメールが受信されれば設定完了です。

