

Thunderbirdでのメール設定について

設定に必要な情報：

「お客様登録通知書」にサーバ名、ユーザ名、パスワード等が記入されております。設定前に用意して下さい。

古い書類でサーバ名のない場合、またはお手元のない場合は弊社宛ご請求ください。

Thunderbirdのダウンロード、インストール方法は製造元 (mozilla.org) ページをご参照ください

設定方法

インストールして起動後にアカウント登録画面が開きます。

開かない場合、2個目以降のアカウントを追加する場合は、ウインドウの「ツール」から「アカウントの設定」→「アカウントの操作」→「メールアカウントの追加」の順にクリックしてください。

入力内容

あなたのお名前：差出人の名前となります。アルファベット、漢字が使用可能

メールアドレス：メールアドレスを入力します。

パスワード：パスワードを入力します。

上記項目を入力後「続ける」をクリックします。

しばらく待つと Thunderbird が設定を検索し、サーバ名を表示します。

サーバ名、ユーザ名が表示されたら「手動設定」をクリックします。

*注意：このまま「完了」をクリックするとメール送信ができない場合があります。設定が完了してしまった場合は、「ツール」→「アカウント設定」で「送信 (SMTP)サーバ」をクリックして設定しなおしてください。

各項目を確認、入力します。表示と違っていたら変更してください。

あなたのお名前：差出人名
 メールアドレス：メールアドレス
 パスワード：パスワード
 パスワードを記憶する：チェックしておく
 メール受信ごとのパスワード入力を省略できます。

受信サーバ

ホスト名：登録通知書の受信サーバ
 ポート番号：110
 SSL：接続の保護なし
 認証方法：通常のパスワード認証

送信サーバ

ホスト名：登録通知書の送信サーバ
 ポート番号：587
 SSL：接続の保護なし
 認証方法：通常のパスワード認証

ユーザ名：送信、受信ともにメールのユーザ名（メールアドレスの@の前）

確認後「完了」をクリックすると警告画面が出ます（認証に暗号化を使用していないため）



「接続する上での危険性を理解しました」をチェックし、「完了」をクリックします。