


iPad/iPhone メール設定マニュアル (iOS11 版)


1. “設定” アイコンをタップします。




2. “アカウントとパスワード” → “アカウントを追加” とタップします。



3. “その他” をタップします。



4. “メールアドレスを追加” をタップします。



5. 入力項目表 1 をもとに “名前” “メール” “パスワード” “説明” を入力し、“次へ” をタップします。

A screenshot of the '新規アカウント' (New Account) form. At the top, there are three buttons: 'キャンセル' (Cancel) in blue, '新規アカウント' (New Account) in black, and '次へ' (Next) in blue, which is circled in red. The form has four input fields, each with a label on the left and the input text circled in red: '名前' (Name) with 'comlinkユーザー', 'メール' (Email) with 'user@識別子.comlink.ne.jp', 'パスワード' (Password) with a masked input of 10 dots, and '説明' (Description) with 'comlinkメール'.

入力項目表 1

名前	お客様のお名前、ニックネームなど
メール	お客様のメールアドレス（※1）
パスワード	メールパスワード（※2）
説明	comlink メール と入力して下さい

（※1） 識別子とは、お客様メールアドレスの、@ の右側、eps〇〇 の部分になります。

user@eps4.comlink.ne.jp の場合、識別子は eps4 となります。

旧サービスの、タイプ G2/タイプ G のお客様の場合、識別子はグループ ID となります。

（※2） お客様登録通知書 に記載されています。

6. “POP” をタップし、次ページの入力項目表 2 をもとに、“受信メールサーバ” “送信メールサーバ” を入力し、“保存” をタップします。

キャンセル

新規アカウント

保存

IMAP

POP

名前

comlinkユーザー

メール

user@識別子.comlink.ne.jp

説明

comlinkメール

受信メールサーバ

ホスト名

pop.識別子.comlink.ne.jp

ユーザ名

user

パスワード

●●●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名

mail.識別子.comlink.ne.jp

ユーザ名

user

パスワード

●●●●●●●●

入力項目表 2

受信メールサーバ

ホスト名	pop. 識別子.comlink.ne.jp (※1)
ユーザ名	お客様のメールアドレスの @ より左側 (※2)
パスワード	メールパスワード (※3)

送信メールサーバ

ホスト名	mail. 識別子.comlink.ne.jp (※1)
ユーザ名	お客様のメールアドレスの @ より左側 (※2)
パスワード	メールパスワード (※3)

(※1) 識別子とは、お客様メールアドレスの、@ の右側、eps〇〇 の部分になります。

user@eps4.comlink.ne.jp の場合、識別子は eps4 となります。

旧サービスの、タイプ G2/タイプ G のお客様の場合、識別子はグループ ID となります。


(※2) user@eps4.comlink.ne.jp の場合、ユーザ名は user となります。

(※3) お客様登録通知書 に記載されています。

7. “SSL で接続できません” というメッセージは、“はい” をタップします。




8. 検証中 と表示されるので暫く待ちます。



9. 2度目の “SSL で接続できません” というメッセージも、“はい” をタップします。



10. アカウントとパスワードに “comlink メール” が追加されているので、タップします。



11. “SMTP” をタップします。



12. “mail. 識別子. comlink. ne. jp” をタップします。



13. “サーバ” のスイッチをタップしてオンにし、“完了” をタップします。



14. “comlink メール” をタップして戻ります。



15. “完了” をタップします。

iPad 11:01 87%

キャンセル comlinkメール 完了

アカウント ☒

POPアカウント情報

名前 comlinkユーザー

メール >

説明 comlinkメール

受信メールサーバ

ホスト名 pop.eps2.comlink.ne.jp

ユーザ名 >

パスワード ●●●●●●

送信メールサーバ

SMTP mail.eps2.comlink.ne.jp >

詳細 >

以上で設定完了となります。