

iPhone メールアプリの設定変更方法

※バージョンにより設定方法が異なる場合があります。

<準備>

設定を行う前に「お客様登録通知書」をお手元にご用意頂き、以下の内容をご確認下さい。
本書では以下の例にそって設定方法を説明していきます。

| 項目 | 設定内容 |
|----------------|-------------------|
| 受信メールサーバ(POP) | mfi.comlink.ne.jp |
| 送信メールサーバ(SMTP) | mfi.comlink.ne.jp |
| メールアドレス | wintech@mfi.or.jp |
| パスワード | ***** |

※実際に設定を行う時は、上記の例をそのまま入力せずに「お客様登録通知書」に記載されているものに置き換えて下さい。

コムリンクへの切り換え方法

1. 「設定」をタップします。



2. 設定から「メール」をタップします。



3. つづけて「アカウント」をタップします。



4. アカウントから現在使っている MFI のメールをタップします。



5. 受信メールサーバの情報を変更します。「ホスト名」に mfi.comlink.ne.jp を、「ユーザ名」にメールアドレスを、「パスワード」に新パスワードをそれぞれ入力し、SMTP のメールサーバ名をタップします。(実際のメールサーバ名は異なります。)



6. 送信メールサーバの設定を変更するため、プライマリサーバにあるメールサーバ名をタップします。(実際のメールサーバ名は異なります。)



7. 「ホスト名」に mfi.comlink.ne.jp を、「ユーザ名」にメールアドレスを、「パスワード」に新パスワードを、「サーバポート」に 465 をそれぞれ入力します。続けて「SSLを使用」をオンにします。



入力できたら「完了」をタップします。

8. 戻った画面で左上の <[設定名] をタップします。



9. 受信ポートの確認をするため、戻ったアカウント画面の下部にある「詳細」をタップします。

| POPアカウント情報 | |
|------------|---------------------|
| 名前 | wintech |
| メール | wintech@mfi.or.jp > |
| 説明 | mfi.or.jp |
| 受信メールサーバ | |
| ホスト名 | mfi.comlink.ne.jp |
| ユーザ名 | wintech@mfi.or.jp |
| パスワード | |
| 送信メールサーバ | |
| SMTP | mfi.comlink.ne.jp > |
| 詳細 | > |

10. 「SSL を使用」はオン、「サーバポート」が 995 になっているか確認します。なっていない場合は変更します。

| mfi.or.jp 詳細 | |
|----------------|-------------------------------------|
| 削除したメッセージの移動先: | |
| 削除済メールボックス | ✓ |
| アーカイブメールボックス | |
| 削除したメッセージ | |
| 削除 | 1週間後 > |
| 受信設定 | |
| SSL を使用 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 認証 | > |
| サーバから削除 | しない > |
| サーバポート | 995 |
| S/MIME | |
| 署名 | いいえ > |
| デフォルトで暗号化 | いいえ > |

これで設定は完了です。元の画面に戻りメールの送受信を試してください。

以上