

# Outlook 2007 のメール設定変更方法

※バージョンにより一部異なる場合があります。

<注意> だいが古いバージョンですので、新しいソフトウェアへのお乗り換えをご検討下さい。

## <準備>


設定を行う前に「お客様登録通知書」をお手元にご用意頂き、以下の内容をご確認下さい。  
本書では以下の例にそって設定方法を説明していきます。

項目	例
受信メールサーバ(POP)	mfi.comlink.ne.jp
送信メールサーバ(SMTP)	mfi.comlink.ne.jp
メールアドレス	wintech@mfi.or.jp
パスワード	*****

※実際に設定を行う時は、上記の例をそのまま入力せずに「お客様登録通知書」に記載されているものに置き換えて下さい。

## コムリンクへの変更方法

1. Outlook を起動し、上部メニューの「ツール」から「アカウント設定」を選択します。



2. 変更したいメールアドレスの名前を選択し、「変更」をクリックします。



3. 以下のように変更します。変更後、右下にある「詳細設定」をクリックします。

新しい電子メール アカウントの追加

インターネット電子メール設定  
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

**ユーザー情報**

名前(N): WintechStaff  
 電子メール アドレス(E): wintech@mfi.or.jp

**サーバー情報**

アカウントの種類(A): POP3  
 受信メール サーバー(I): mfi.comlink.ne.jp  
 送信メール サーバー (SMTP)(O): mfi.comlink.ne.jp

**メール サーバーへのログオン情報**

アカウント名(N): wintech@mfi.or.jp  
 パスワード(P): \*\*\*\*\*  
 パスワードを保存する(B)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(O)

**アカウント設定のテスト**

この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

アカウント設定のテスト(D)

詳細設定(M)...

<戻る(B) 次へ(N)> キャンセル

項目	内容
受信メールサーバ	mfi.comlink.ne.jp
送信メールサーバ(SMTP)	mfi.comlink.ne.jp
アカウント	メールアドレスと同じ (例)wintech@mfi.or.jp
パスワード	お客様登録通知書に記載されています

4. 「送信サーバー」タブをクリックし、以下のように設定(確認)します。

インターネット電子メール設定

全般 **送信サーバー** 接続 詳細設定

送信サーバー (SMTP) (は認証が必要(O))

受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)  
 次のアカウントとパスワードでログオンする(L)


アカウント名(N):  
 パスワード(P):  
 パスワードを保存する(B)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(O)

メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(I)

OK キャンセル

5. 次に「詳細設定」タブをクリックして、以下のように設定(確認)し、「OK」をクリックします。  
 ※一定期間サーバーにメールを保存しておく場合は、「サーバーにメッセージのコピーを置く」にチェックを入れ、必ず「サーバーから削除する」の日数を設定してください。14 日ほどがオススメです。




項目	内容
受信サーバー (POP3)	110
	このサーバーは暗号化、→チェックをはずす
送信サーバー (SMTP)	587
	使用する暗号化接続 (SSL)、→なし

6. 戻った画面で「次へ」をクリックします。




7. 正しく設定変更がされていれば以下のようにテストが完了します。エラーになる場合は、入力内容が間違っている可能性がありますので、大文字や全角が使われていないかなど注意し、再度設定してください。



「閉じる」をクリックします。

8. これでコムリンクへの設定変更は完了しました。「完了」をクリックして設定を終了してください。



以上