

Thunderbird のメール設定方法

<準備>

設定を行う前に「お客様登録通知書」をお手元にご用意頂き、以下の内容をご確認下さい。

本書では以下の例にそって設定方法を説明していきます。

項目	例
受信メールサーバ (POP)	mfi.comlink.ne.jp
送信メールサーバ (SMTP)	mfi.comlink.ne.jp
メールアドレス	wintech@mfi.or.jp
パスワード	*****


※実際に設定を行う時は、上記の例をそのまま入力せずに「お客様登録通知書」に記載されているものに置き換えて下さい。

※Thunderbird のダウンロード、インストール方法は製造元 (mozilla.org) ページをご参照ください。

<設定方法>

インストールして起動後にアカウント登録画面が開きます。

開かない場合、2 個目以降のアカウントを追加する場合は、右上のハンバーガメニューから「新規作成」→「既存のメールアカウント」をクリックします。




あなたのお名前：差出人の名前となります。アルファベット、漢字が使用可能です。

メールアドレス：メールアドレスを入力します。

パスワード：パスワードを入力します。


上記項目を入力後、「続ける」をクリックします。



しばらく待つと Thunderbird が設定を検索し、サーバ名を表示します。

サーバ名、ユーザ名が表示されたら「手動設定」をクリックします。

※このまま「完了」をクリックすると警告画面が表示されるので、「設定を変更」をクリックし設定画面に戻り、「手動設定」をクリックしてください。



各項目を確認、入力します。表示と違っていたら変更してください。

あなたのお名前：差出人名

メールアドレス：メールアドレス

パスワード：パスワード

パスワードを記憶する：チェックしておくともメール受信ごとのパスワード入力を省略できます。

受信サーバ

ホスト名：登録通知書の受信サーバ

ポート番号：995

接続の保護：SSL/TLS

認証方法：暗号化されたパスワード認証

送信サーバ

ホスト名：登録通知書の受信サーバ


ポート番号：465

接続の保護：SSL/TLS

認証方法：暗号化されたパスワード認証

ユーザ名：送信、受信ともにメールアドレスを入力

入力後、「再テスト」をクリックして更新し、「完了」をクリックします。



左のような画面が表示されたら、「完了」をクリックし設定完了です。

※上記の通りに正しく入力しても、メールサーバの設定がうまくいかない場合がございます。

<メールサーバの確認方法>

右上のハンバーガーメニューから「アカウント設定」をクリックします。

受信メールサーバ：

左のメニューから「サーバー設定」

送信メールサーバ：

左のメニューから「送信(SMTP)サーバー」

上記から確認・設定変更することができます。

以上