

MAC のメール設定変更方法

※バージョンにより一部内容が異なる場合があります。

コムリンクへの切り換え方法

メールを起動させた画面から設定変更を行います。


1.メニューの「メール」をクリックし、「環境設定」をクリックします。



2.左上メニューの「アカウント」をクリックし、リストの mfi のメールを選択します。



3.「アカウント情報」をクリックして選択し、メールアドレスが編集したいアドレスであることを確認してください。



4.「サーバ設定」をクリックし、各設定を変更します。




設定項目

項目	内容
ユーザ名	メールアドレスと同じ (例)wintech@mfi.or.jp
パスワード	お客様登録通知書に記載されている「パスワード」
ホスト名	mfi.comlink.ne.jp
ポート	995
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

*ポート等の項目が表示されない場合は、「接続設定を自動的に管理」のチェックを外してください。

5.送信用メールサーバ(SMTP)の選択ボタンをクリックし、「SMTP サーバリストを編集...」をクリックします。



6.一覧から mfi のアカウントを選択し、「サーバ設定」をクリックし、各項目を変更します。

設定項目

項目	内容
ユーザ名	メールアドレスと同じ (例)wintech@mfi.or.jp
パスワード	お客様登録通知書に記載されている「パスワード」
ホスト名	mfi.comlink.ne.jp
ポート	465
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

*ポート等の項目が表示されない場合は、「接続設定を自動的に管理」のチェックを外してください。

上記変更後、「OK」をクリックします。

7.「保存」をクリックします。

8.画面左上の赤い「閉じる」ボタンをクリックし、アカウント画面を閉じてください。

*この際に「設定を保存しますか？」とダイアログが出た場合は「保存」をクリックします。



以上で変更は完了です。再度メールを開いて動作を確認してください。

！！メールの送受信時にエラーが発生、または設定が反映されない場合！！

！変更完了時にパスワードの入力画面が出る

メールパスワードを再度入力してください。入力画面が繰り返し出る場合は、設定内容に誤りがある場合があります。設定画面を開いて本書項目 4.、6.の内容が正しく入っているか確認してください。ユーザー名はメールアドレスと同じものが入ります。

！SMTP サーバの設定が反映されない

本書項目 5.～7.の設定を確認し、「保存」をクリックして設定を保存してください。保存した後設定を閉じてメールを終了し、開きなおしてください。

「保存」をクリックしても設定が反映されない場合は以下の方法で SMTP サーバ設定を削除し、新たに追加してください。

メールを開き、本書項目 1.～5.まで進み、SMTP サーバのリストで、「サーバ名」が***.mfi.or.jp もしくは mfi.comlink.ne.jp になっている項目をクリックして選択し、リスト下の[-] ボタンをクリックして削除します。

種別:任意(MFI、メールアドレスなど)

ユーザー名:メールアドレスと同じ(@mfi.or.jp まで必要)

パスワード:お客様登録通知書の「パスワード」
(メールアドレスの右側にあるパスワード)

ホスト名:mfi.comlink.ne.jp

ポート:465

TLS/SSL を使用:チェックを付ける

認証:「パスワード」を選ぶ

*ポート等の項目が表示されない場合は、「接続設定を自動的に管理」のチェックを外してください。

以上変更しましたら「OK」をクリックします。

「保存」をクリックしてから設定を閉じてください。

